

Bogføring Virama 5

Nedenstående er standard opsætning på kasse1.

Ved import af Virama 4 skal kasserne sættes op med kontering og nedenstående kan benytte som inspiration.

Standard kontoplan i Virama 5.

Kontonumre kan ændres så de afspejler dem der bruges i e-conomics eller Dinero.

Denne kontoplan bruges af alle kasser.

Kontoplan				
Kontonummer	Beskrivelse	Momskonto	Moms	Gruppe
1000	Salg	6500	25,00	Drift
1010	Kassedifference	6500	25,00	Drift
2000	Vareforbrug		0,00	Drift
3000	Gebyr og fragt	6510	25,00	Drift
3010	Gebyr og fragt u/moms		0,00	Drift
5100	Forudbetaling		0,00	Aktiver
5110	Gavekort	6500	25,00	Aktiver
5120	Tilgodebeviser	6500	25,00	Aktiver
5130	Andre butikker		0,00	Aktiver
5140	Andre beviser		0,00	Aktiver
5510	Varetilgang	6510	25,00	Aktiver
5520	Varetilgang u/moms		0,00	Aktiver
5530	Vareafgang		0,00	Aktiver
5600	Kasse 1		0,00	Aktiver
5610	Bank		0,00	Aktiver
5620	Samlekonto terminal 1		0,00	Aktiver
5630	Samlekonto Nets		0,00	Aktiver
5640	Debitorkonto		0,00	Aktiver
5650	Mobilbetaling		0,00	Aktiver
5660	Udlægskonto		0,00	Aktiver
6500	Salgsmoms		0,00	Passiver
6510	Købsmoms		0,00	Passiver
*				

Konto 5620:

- 1) Der samles alt salg via kort i løbet af dagen.
- 2) Ved afstemning om aftenen bogføres efter kortfordeling over til konto 5610 Bank og konto 5630 Samlekonto Nets.
- 3) Konto 5620 vil altid gå i nul om aftenen, hvis man husker at afstemme.

Konto 5630:

Beløbet afventer udbetaling fra Nets.

Bogføring ved kontant, betalingskort, mobil og Faktura.

Denne opsætning er individuel per kasse og skal derfor sættes op med egne konti for lettere afstemning.

Butiks information	Kontant:	
	Hvis tilstede en gang kan der betales med kontant	
	Betalingskort:	
	Hvis tilstede kan der betales med et eller flere kort	
	Betalingstype	Samlekonto
	Kontant	5600
	Betalingskort	5620
	Mobilbetaling	5650
	Faktura	5640
	*	
Selvbetjening	Slet valgt betalingstype: -	

Fordeling af Samlekonto 5620 til 5610 og 5630.

Denne opsætning bruges af alle kasser.

Gruppenavn *	Kortnavne i gruppen (komma adskilt) *	Konto *
DANKORT	DANKORT,DANKORT (mobil)	5610 ☐
		5610 ☐
		5610 ☐
INTERNATIONAL		5630 ☐

Dankort går typisk direkte i bank uden gebyr.

International parkeres på 5630 indtil opgørelse ankommer og udligning kan ske til bank og gebyrkonto.

Fælles konti

Disse konti benyttes af alle kasser.

Gavekortkonto:	5110 ☐	*
Tilgodebeviskonto:	5120 ☐	*
Forudbetalingkonto:	5100 ☐	*
Fremmed butikker:	5130 ☐	*
Andre beviser:	5140 ☐	*
Differencer:	1010 ☐	*
Gebyrer m/moms:	3000 ☐	*
Gebyrer u/moms:	3010 ☐	*
Udlægskonto:	5660 ☐	*

Udlægskonto 5660 er en parkeringskonto indtil beløbet flyttes til korrekt omkostningskonto og moms kan håndteres.

Differencer 1010 er en "omsætningskonto" til øreafrundinger ved kasserne.